

Seed load



**Mindtime
Backup**

Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Het maken van de seed load in de online backup software.....	4
Het verwijderen van de externe harde schijf (belangrijk).....	4



Introductie

Een seed load is een backup via een externe harde schijf in plaats van via het internet. De externe harde schijf met de versleutelde data wordt door Mindtime Backup rechtstreeks geupload in het online backup account van de gebruiker.

De seed load bespaart tijd doordat er bij de eerste volledige backup geen bandbreedte wordt gebruikt om de data te uploaden. Mindtime Backup adviseert een seed load voor grotere hoeveelheden data en/of gebruikers met een mindere internetverbinding.

De procedure voor de seed load is als volgt:

1. De partner of eindgebruiker maakt de eerste backup op een externe harde schijf.
2. Het is mogelijk om meerdere backups te maken op de externe harde schijf: meerdere klanten en/of meerdere backup sets.
3. Neem contact op met Mindtime Backup wanneer de backup is voltooid.
4. De hard disk wordt (per koerier) verzonden naar Mindtime Backup en Mindtime Backup plaatst de data vervolgens in het online backup account van de gebruiker.*
5. Mindtime Backup neemt contact op met de partner of eindgebruiker wanneer de data in het online backup account staat.
6. Het backupschema kan vanaf nu incrementele en differentiële backups maken.

Voer de volgende stappen uit om de seed load te starten:

- Installeer de Mindtime Backup software
- Creëer de backup sets en stel deze in
- Sla de instellingen op en sluit de software
- Sluit de externe harde schijf aan

* De externe harde schijf kan opgestuurd worden naar:

Mindtime Backup B.V.
Schonenvaardersstraat 14N
7418CC Deventer



Het maken van de seed load in de online backup software

Volg de volgende stappen om een succesvolle seed load backup te maken:

1. Open de software
 2. Log in met de login gegevens die door Mindtime Backup zijn verstrekt
 3. Klik op het tandwiel om naar *Instellingen* te gaan
 4. Vink bij de juiste backup set het schema uit (*Laat deze backup op dit systeem draaien*) zodat de software geen backup wil maken gedurende de seed load. **De data wordt geüpload naar de externe harde schijf.**
- 4.1 Kies de juiste backup set
- 4.2 Klik op *Backup schema*
- 4.3 Vink *Laat deze backup op dit systeem draaien* uit..
5. Klik *OK* om het venster te sluiten
 6. Klik op *Opslaan*
 7. Ga naar *Backup* in het linker menu en een nieuw venster wordt geopend
 8. Kies de backup set voor de seed load en klik op *opties*
 9. Kies *Backup naar: Lokale vaste schijf* en kies de juiste schijf (van de externe harde schijf) en klik *OK* om de backup te starten.
 10. Bekijk na het voltooien van de backup het backup rapport om te kijken of de backup succesvol is voltooid.
 11. Verwijder de externe harde schijf op de juiste manier (zie volgende hoofdstuk)
 12. Neem contact op met Mindtime Backup en stuur de externe harde schijf op naar Mindtime Backup.
 13. Mindtime Backup neemt contact met u of met de partner op wanneer de data in het account van de gebruiker staat.
 14. Vink bij *Backup schema* de optie *Laat deze backup op dit systeem draaien* weer aan.

Het verwijderen van de externe harde schijf (belangrijk)

Het is belangrijk om de externe harde schijf op de juiste manier te verwijderen om te voorkomen dat de backup corrupt raakt.

Sluit ieder programma dat de externe harde schijf gebruikt zoals de Mindtime Backup software en Windows Verkenner. Klik met de linkermuisknop op *Hardware veilig verwijderen* en kies de betreffende externe harde schijf. Wanneer de pop-up meldt dat de hardware veilig verwijderd kan worden haalt u de hard disk uit uw computer of server.